# RACHAEL INFERENCE - Guía de Usuario

28/08/2025

# Preparación del entorno

#### 1. Estructura de directorios

### 2. Comprobación de Scripts

Comprueba que en la carpeta **Source**/ se encuentran los siguientes archivos Python:

- (RACHAEL.py)
- (basler\_module.py)
- (inference\_classification\_pytorch\_onnx.py)
- (graphs\_module\_v1.py)
- visor.py

# Configuración del Modelo

Copia tu modelo entrenado y el archivo de configuración json que lo acompaña (si lo has entrenado en el docker de entrenamiento *rachael-vision-classifier*) en la carpeta **Models**/

El sistema busca automáticamente las clases del modelo en conversion\_config.json

Si no tienes archivo *conversion\_cofig.json* crea un archivo de texto "*labels.txt*" con el siguiente formato cambiando las palabras por las etiquetas que debería categorizar tu modelo:

```
arandela
ok
pobres
valvula
varios
```

La carpeta Models/ debería quedar:

# Configuración de imágenes para emulación

Para probar el sistema sin cámaras físicas, coloca tus imágenes en la carpeta Images/

Usa formatos .jpg, .jpeg o .png

# Construcción y ejecución del Docker

# 1. Verificar Docker y NVIDIA Runtime

```
# Verificar Docker
docker —version

# Verificar runtime NVIDIA (para GPU)
docker run --rm —gpus all nvidia/cuda:11.0-base-ubuntu20.04 nvidia-smi
```

## 2. Configurar variables de entorno

Para modo emulación:

```
bash
export PYLON_CAMEMU=1
export DISPLAY=:0
```

#### Para modo cámara física:

```
bash

export PYLON_CAMEMU=0

export DISPLAY=:0
```

Si previamente has guardado la configuración de cámara basler en un archivo .pfs, modifica la ruta en el script **basler\_module** en la linea 34:

```
DEFAULT_CONFIG_FILE = '/workspace/source/xx.pfs'
```

#### 3. Construir la Imagen Docker y ejecutarla

```
cd rachael-vision-inference/
DOCKER_DEFAULT_RUNTIME=nvidia docker compose up --build
```

#### Este proceso:

- Descarga la imagen base NVIDIA L4T ML
- Instala dependencias Python
- Configura pypylon para cámaras Basler
- Prepara el entorno TensorRT

# Personalización para tus etiquetas

Si tu modelo tiene labels diferentes, edita basler\_module.py

```
python

# Linea ~45 aproximadamente

def load_labels_from_config(model_path):
    # ...código existente...

# Cambiar esta linea con TUS clases:
    return ['tu_clase_1', 'tu_clase_2', 'ok', 'defecto', 'otra_clase']
```

Y edita graphs\_module\_v1.py para cambiar los colores de tus labels en los gráficos

```
# Línea ~30 aproximadamente

def _generate_colors(self, labels):
    color_map = {
       'ok': '#00ff00',  # Verde para OK
       'tu_clase_1': '#ff9900', # Naranja para tu primera clase
       'tu_clase_2': '#ff0000', # Rojo para defectos graves
       'defecto': '#ff6600', # Rojo-naranja
       'otra_clase': '#9900cc' # Morado
    }
}
```




## Ajusta las barras de progreso editando RACHAEL.py

#### python

# Línea ~25 aproximadamente

categories\_num = 5 # Cambiar por el número de TUS clases

# Interfaz:



# **Panel Principal:**

- Imagen central: Stream de cámara o emulación
- Contadores superiores: Total procesado, total NOK

- Barras de progreso: Confianza por cada clase
- Gráficas: Muestran el porcentaje total de cada clase

#### **Controles Disponibles:**

- Visor: Ver imágenes clasificadas como NOK
- Config: Ajustar tolerancia y guardado
- Quit: Salir limpiamente

# Resolución de problemas comunes:

#### Problema: "No se encontraron clases":

- 1. Verifica que conversion\_config.json esté en Models/
- 2. Asegúrate de que el formato JSON sea válido
- 3. Como alternativa, crea labels.txt

#### Problema: "Memoria GPU insuficiente":

Modifica docker-compose.yml y vuelve a contruir y ejecutar la imagen

yaml

#### environment:

-TRT\_WORKSPACE\_MB=128 # Reducir de 256 a 128

## Problema: "No se pueden cargar imágenes de emulación":

- 1. Verifica que las imágenes estén en Images/
- 2. Comprueba que sean formatos soportados (jpg, png, bmp)
- 3. Asegúrate del montaje de volumen en docker-compose.yml

## **Problema: GUI no aparece:**

bash

# En Linux, permitir conexiones X11

xhost +local:docker

# Verificar variable DISPLAY

echo \$DISPLAY

# Archivos de Salida

## Imágenes NOK Guardadas:

Ubicación: Output/NOK\_CAMO\_YYYY-MM-DD\_HH-MM-SS.jpg

#### **Estadísticas CSV**

Ubicación: csv\_outputs/stats\_YYYY-MM-DD.csv

Contenido: timestamp, probabilidades por clase

# Comandos útiles

(Abrir otra terminal)

## Ver logs en tiempo real:

bash

docker-compose logs -f

## Parar el sistema:

bash

docker-compose down

## **Reconstruir tras cambios:**

bash

docker-compose build --no-cache docker-compose up